

# Billenty Kézikönyv

© Organum.hu

2005

## Bevezetés

Ez a kézikönyv a **Billenty** program telepítésével és használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.

A **Billenty** program célja, hogy pótolja a Pocket PC-k nagy problémáját, a magyar kiosztású szoftveres billentyűzet hiányát.

A **Billenty** főbb jellemzői:

- szabványos magyar billentyűzetkiosztás
- beépített Unicode karaktertábla
- mozdulatok kezelése
- QVGA és VGA támogatás

A program próbaverziója letölthető honlapunkról: <http://software.organum.hu>. A szoftver teljes verzióját szintén honlapunkon lehet megrendelni, valamint viszonteladóinktól is be lehet szerezni. Ez a kézikönyv a program teljes verziójának leírását tartalmazza, ám a próbaverzióban az itt leírt valamennyi funkció kipróbálható. A próbaverzió korlátozásai:

- 10-20 billentyű lenyomása után egy felugró ablak jelenik meg, amely figyelmeztet, hogy próbaverziót használunk
- a mozdulatok hosszának beállítását a próbaverzió nem menti el

A próbaverzió telepítéséhez természetesen nincs szükség regisztrációs kódra.

## 1. Telepítés és regisztráció

A teljes verzió telepítése a következő lépésekből áll:

1. próbaverzió eltávolítása (ha telepítve volt)
2. regisztrációs kód beszerzése
3. a program telepítése
4. regisztrációs kód megadása, *Owner Name* beállítása

## 1.1. Próbaverzió eltávolítása (ha telepítve volt)

A próbaverzió eltávolítása a készülékről a hagyományos módon történik, azonban az eltávolítás előtt egyszerű újraindításra (*Soft Reset*) van szükség. Az újraindítás után: **Start>Settings>System>Remove Programs**, majd itt jelölje ki az **Organum.hu Billenty** programot, és érintse meg a **Remove** gombot.

## 1.2. Regisztrációs kód beszerzése

A program használatához szükség van egy regisztrációs kódra, amely a Pocket PC-n beállított *Owner name*-hez kötődik. Ez – hasonlóan más Pocket PC-szoftver gyártók módszeréhez – azt jelenti, hogy ugyanaz a regisztrációs kód használható különböző készülékekben is, feltéve, hogy a készüléken beállított tulajdonos (*Owner*) neve megegyezik. Ez azzal az előnnyel jár, hogy készülék váltása esetén nem kell új regisztrációs kódot igényelnie, illetve ha több készüléket használ, valamennyin használhatja a **Billenty**-et.

A vásárláskor kapott egy ún. *vásárlói kódot*. Ezzel a kóddal kell beszereznie honlapunkon a tulajdonos nevéhez (*Owner name*) tartozó 10-jegyű *regisztrációs kódot*. A szoftvert ezzel a regisztrációs kóddal tudja használatba venni. (Elképzelhető, hogy a szoftver megrendelésekor rögtön a regisztrációs kódot is megkapta. Ekkor már nem kell fölkeresni honlapunkat.)

A regisztrációs kód beszerzéséhez keresse föl regisztrációs oldalunkat <<http://www.organum.hu/hu/swreg.php?product=Billenty>>. Itt mindössze két adatot kell megadnia:

- **Owner name**

Itt azt a nevet kell megadni, amelyet PDA-ján beállított vagy be fog állítani tulajdonosként. Nyugodtan használhatja valamennyi magyar ékezetet, mivel a tulajdonos nevét később a **Billenty** használatával is meg tudja adni, amikor már elérhető lesz készülékén valamennyi magyar ékezetes betű.

**Felhívjuk figyelmét, hogy ezt a nevet a későbbiekben nem lehet megváltoztatni!** A kapott regisztrációs kód kizárólag az itt megadott névvel használható. Indokolt esetben (pl. nyilvánvaló elgépelés) a vásárlás igazolásával a [software@organum.hu](mailto:software@organum.hu) címen kérhet új regisztrációs kódot.

- **Vásárlói kód**

Itt azt a kódszót kell megadni, amelyet a vásárláskor kapott. (Viszonteladónk esetenként regisztrációs kódnak hívják ezt a kódot, ez azonban ne zavarja.)

Az adatok megadása után kattintson a **Regisztráció** gombra. Ha jó adatokat adott meg, megjelenik a regisztrációs kód, amelyet a program telepítésekor a PDA-n meg kell adnia.

## 1.3. A program telepítése

A telepítéshez a PDA felbontásának megfelelő telepítő-programot kell elindítania:

- VGA (640x480) felbontás esetén: `SetupBillenty-VGA.exe`
- QVGA (320x240) felbontás esetén: `SetupBillenty-QVGA.exe`

A program telepítése a szokásos módon, *ActiveSync*-en keresztül történik. Ennek menetéről a készülékéhez kapott kezelési útmutatóból tájékozódhat.

Technikai okokból a program – függetlenül attól, hogy az alapértelmezett telepítési könyvtárat választotta-e – PDA-ján a `\Windows` könyvtárba kerül telepítésre.

A fájlok felmásolása után a telepítőprogram felkínálja a regisztrációs kód beszerzését.

## 1.4. Regisztrációs kód és tulajdonos megadása

Ha a telepítés során készüléke csatlakoztatva volt, akkor azonnal, egyébként a következő csatlakoztatáskor indul el a fájlok felmásolása kéziszámitógépére. Ennek során kéri a telepítőprogram, hogy *adja meg a regisztrációs kódot*, amelyet a honlapunkon beszerezett.

Ez a regisztrációs kód csak a regisztráció során megadott *Owner name*-mel együtt működik. Más névvel 4–5 billentyűlenyomásonként a regisztrációra figyelmeztető üzenetet kapunk.

### 1.4.1. A tulajdonos (Owner name) megadása

Ha még nem tette meg, a tulajdonos megadása a telepítés befejezése után a készüléken az Owner name beállításával lehetséges:

- Nyissa meg a **Start>Settings>Personal>Owner Information** beállítási ablakot.
- A **Name** mezőhöz írja be a regisztrációkor megadott nevet. Ha itt már szüksége van azokra a magyar ékezetes karakterekre, melyeket csak a **Billentyű** használatával tud elérni, akkor a jobb alsó sarokban a különböző beviteli módok közül válassza ki a **Magyar billentyűzet**-et. Mivel még nem teljes a regisztráció (mivel nincs megadva a regisztrációs kódhoz tartozó helyes név), a program időnként megjelenít egy ablakot (itt meg kell nyomni az **OK** gombot), ettől azonban még bevihető az új név.

### 1.4.2. A regisztrációs kód megadása a telepítés után

Amennyiben már telepítettük a programot, de szeretnénk megváltoztatni a regisztrációs kódot (például gépelési vagy egyéb hiba miatt), erre is lehetőségünk van a program opciói között:

1. Nyissuk meg a **Start>Settings>Personal>Input** beállítási ablakot. Itt a legördülő listában válasszuk ki a **Magyar billentyűzet**-et, majd érintsük meg az **Options...** gombot.
2. Válasszuk ki a **Névjegy/Regisztráció** fület.
3. A **Regisztrációs kód** mezőbe írjuk be az új kódot (kis- és nagybetű nincs megkülönböztetve).
4. Érintsük meg a **Mentés** gombot.

## 2. A program használata

Sikeres telepítés és regisztráció után használatba vehetjük a programot. Mivel a szabványos magyar billentyűkiosztást követi, ezért a különböző jelek helyének megtalálása nem okozhat problémát. Ugyanakkor a szövegek bevitelének megkönnyítése érdekében az AltGr gomb megnyomásával elérhető karakterek számát kibővítettük (alsó- és felső nyomdai idézőjel, hosszú kötőjel).

## 2.1. A billentyűzet kiosztása

A következő ábrákon bemutatjuk az elérhető billentyűzetkiosztást:

### 1. ábra Normál billentyűzetkiosztás





### 2. ábra Billentyűzetkiosztás a Shift lenyomásával



### 3. ábra Billentyűzetkiosztás az AltGr lenyomásával.



## 2.2. Beépített karaktertábla

A program beépített Unicode karaktertáblát tartalmaz, amellyel olyan speciális karaktereket is el tudunk érni, melyek nem szerepelnek a billentyűzeten. A karaktertábla előhívásához érintsük meg a  (QVGA-n: ) jelű gombot.

## 2.3. Mozdulatok

Bizonyos gyakori billentyűket kiválthatunk ún. mozdulatokkal, amikor a ceruzát az érintőképernyőre helyezük, ott tartva mozgatjuk valamerre, majd felengedjük. A **Billentyű** a következő mozdulatokat értelmezi:

- **egyenesen jobbra:** szóköz
- **egyenesen balra:** törlés (Backspace)
- **egyenesen lefelé:** Enter
- **egyenesen felfelé:** Shift + a karakter, amin a mozdulatot kezdtük

### 2.3.1. Mozdulatok hosszának beállítása

A gépelési sebességtől, technikától függően egyénileg változik, hogy melyik felhasználó milyen hosszú mozdulatokat tart természetesnek, azaz milyen hosszban csúsztatja a ceruzát az érintőképernyőn. Például jobbkezeseknek általában a törléshez rövidebb mozdulat kényelmes, mint a szóközhez. A mozdulatok hosszának beállítása:

1. Nyissuk meg a **Start>Settings>Personal>Input** beállítási ablakot. Itt a legördülő listában válasszuk ki a **Magyar billentyűzet**-et, majd érintsük meg az **Options...** gombot.
2. A **Mozdulathossz** fülön állítsuk az egyes mozdulatoknak megfelelő csúszkákat a kívánt értékre.

## 3. Egyéb tudnivalók

Véleményünk szerint a program használata nagyon egyszerű. Ezért már csak néhány dologra kell felhívni a figyelmet.

### 3.1. Ékezetek megtartása szinkronizációkor

A Pocket PC operációs rendszer és nem a **Billentyű** hibája, hogy a Pocket Word-ben, Excelben írt ékezetek az asztali programokban eltűnnek. Ennek megoldása egyszerű: ha nem az alapértelmezett *Tahoma* betűtípust használjuk, hanem a csaknem teljesen egyforma kinézetű *Verdana*-t, az ékezetek helyesen mennek át.

A Verdana betűtípus használatához az asztali gépünkről másoljuk a `C:\WINDOWS\Fonts` könyvtárból a `verdana.ttf`, `verdanai.ttf`, `verdanab.ttf` és `verdanaz.ttf` fájlt a kéziszámitógép `\Windows\Fonts` könyvtárába. Ekkor valamennyi alkalmazásunkból tudjuk használni a Verdana betűtípust, és biztosíthatjuk az ékezet helyes átvitelt az asztali számítógépre.

### 3.2. Kapcsolat

Amennyiben a szoftver használatával kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merülne föl, készséggel állunk rendelkezésére:

**Organum.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.**

Email: <info@organum.hu>

Web: <http://www.organum.hu>

Cím: 2013 Pomáz, Erkel Ferenc u. 9., Tel.: 26/323-479